

灵雀控制台

概览

访问 **Web** 控制台

Customizing the Web Console

自定义左侧导航

概览

Alauda 容器平台的网页控制台提供了一个图形用户界面，用于可视化项目数据并执行管理、管理和故障排除任务。网页控制台旨在通过将平台功能组织成不同用户角色和工作流程所需的独特视角，来增强用户体验。

目录

门户页面

视角切换

主要视角

容器平台视角

平台管理视角

项目管理视角

概览页面

门户页面

登录网页控制台后，默认会进入门户页面。门户页面显示网页控制台支持的所有可用视角卡片。这些卡片作为平台不同功能区域的入口点。

视角切换

您可以使用网页控制台左上角的视角切换器在不同视角之间切换。这允许在平台内不同的功能上下文之间无缝导航。

主要视角

Alauda 容器平台的网页控制台提供了几个关键视角，每个视角都针对特定的用户角色和任务量身定制：

容器平台视角

容器平台视角专为开发者设计。在此视角中，开发者可以管理他们项目中的资源，例如：

- 应用工作负载
- 存储卷
- 配置
- 服务绑定
- 路由和网络资源

平台管理视角

平台管理视角面向管理员。此视角允许管理员：

- 创建或导入集群
- 安装和管理运营者
- 配置平台范围的设置
- 监控系统健康和指标
- 管理平台安全性

项目管理视角

项目管理视角侧重于项目层级的管理，使用户能够：

- 创建和配置项目

- 管理项目配额和资源限制
- 管理项目成员和角色绑定
- 配置项目级策略

概览页面

每个视角通常包括一个概览页面，提供相关信息的摘要。例如，平台管理概览页面显示平台范围的数据，包括：

- 项目总数
- 集群状态和健康
- 资源利用指标
- 最近事件和警报
- 平台健康指标

这些概览页面提供了对容器化基础设施状态和性能的一目了然的洞察，帮助用户快速评估系统健康并识别需要关注的领域。

访问 Web 控制台

目录

介绍

前提条件

访问 Web 控制台

URL 访问

身份验证

导航 Web 控制台

门户页面

视图切换

用户界面元素

特定于视图的导航

容器平台视图

平台管理视图

项目管理视图

快捷键

介绍

灵雀云容器平台的 Web 控制台提供了一个集中式的图形界面，用于管理容器化应用和基础设施。本文档概述了访问 Web 控制台的方法以及在不同视图之间的导航。

前提条件

在访问 Web 控制台之前，请确保您具备：

- 受支持的 Web 浏览器（Chrome、Firefox、Safari 或 Edge）
- 与平台 Web 控制台端点的网络连接
- 有效的身份验证凭据

访问 Web 控制台

URL 访问

Web 控制台可以通过其 URL 访问，通常格式如下：

```
https://<console-route-hostname>
```

请联系系统管理员以获取您灵雀云容器平台安装的具体 URL。

身份验证

访问 Web 控制台 URL 时，您将看到登录页面。输入您的凭据，并在配置了多种方法的情况下选择身份验证方法。

该平台支持多种身份验证提供商，包括：

- 本地身份验证
- LDAP/Active Directory
- OpenID Connect
- OAuth 提供商

在成功身份验证后，您将被引导至门户页面。

导航 Web 控制台

门户页面

门户页面作为 Web 控制台的入口，显示所有可用视图的卡片。每个卡片代表平台的不同功能区域。

视图切换

要在视图之间切换：

1. 在控制台的左上角找到视图切换器
2. 单击视图切换器查看可用视图
3. 从下拉菜单中选择您想要的视图

用户界面元素

Web 控制台界面包括几个关键元素：

- 主导航菜单：位于左侧，提供对特定于视图资源的访问
- 视图切换器：位于左上角，允许在视图之间切换
- 用户菜单：位于右上角，提供用户设置和注销的访问
- 帮助菜单：提供访问文档和支持资源的通道

特定于视图的导航

容器平台视图

在容器平台视图中，导航菜单提供访问：

- 项目选择器（用于在项目之间切换）
- 工作负载（部署、状态副本集、守护进程集等）

- 网络资源（服务、路由等）
- 存储（持久卷声明、配置文件、秘密等）
- 构建和管道
- 监控工具

平台管理视图

在平台管理视图中，导航菜单提供访问：

- 集群管理
- 操作员和操作员中心
- 存储管理
- 用户和角色管理
- 系统设置
- 监控和日志

项目管理视图

在项目管理视图中，导航菜单提供访问：

- 项目创建和配置
- 配额管理
- 角色绑定和访问控制
- 资源限制

快捷键

Web 控制台支持多种快捷键，以提高生产力：

- ：显示可用的快捷键
- ：打开命令面板
- ：聚焦搜索栏

请参考 Web 控制台中的帮助菜单，获取完整的快捷键列表。

Customizing the Web Console

目录

Introduction

User Preferences

Theme and Language Settings

Administrator Customizations

Customizing the Login Page

Customizing the Portal Page

Customizing Platform Branding

Customizing View Names

Customizing the Left Navigation

Integrating External Products

Best Practices for Customization

Introduction

Alauda Container Platform 的 Web 控制台可以根据贵组织的品牌和偏好进行自定义。本文档介绍了管理员可用的各种自定义选项。

User Preferences

Theme and Language Settings

个人用户可以通过控制台右上角的用户菜单自定义其 Web 控制台体验。

更改主题和语言设置的方法：

1. 点击右上角的用户名
2. 从下拉菜单中选择“User Preferences”
3. 进入“Theme”或“Language”部分
4. 选择您偏好的设置
5. 点击“Save”以应用更改

注意：如果语言选择器中没有您偏好的语言，可能需要安装相应的语言插件。请联系您的平台管理员协助安装额外的语言插件。

Administrator Customizations

以下自定义操作需要管理员权限，可通过 Platform Management 视图访问。

Customizing the Login Page

自定义登录页面的方法：

1. 进入 Platform Management 视图
2. 从导航菜单选择“System Settings”
3. 点击“Login Page”
4. 自定义以下元素：
 - 更新 Logo：点击“Update Logo”上传自定义 Logo 图片（推荐尺寸：200px × 60px）
 - 更新背景图片：点击“Update Background Image”上传自定义背景图片（推荐尺寸：1920px × 1080px）
5. 点击“Save”以应用更改

Customizing the Portal Page

自定义 Portal 页的方法：

1. 进入 Platform Management 视图
2. 从导航菜单选择“System Settings”
3. 点击“Portal”
4. 自定义以下元素：
 - 主标题：输入作为主标题显示的文本
 - 副标题：输入作为副标题显示的文本
 - 顶部图片：上传显示在 Portal 页顶部的图片
 - 底部图片：上传显示在 Portal 页底部的图片
5. 点击“Save”以应用更改

Customizing Platform Branding

自定义平台品牌元素的方法：

1. 进入 Platform Management 视图
2. 从导航菜单选择“System Settings”
3. 点击“Logo”
4. 自定义以下元素：
 - 平台 Logo：上传平台自定义 Logo（推荐尺寸：180px × 40px）
 - 平台名称：输入作为平台名称显示的文本
 - Favicon：上传自定义 favicon（推荐尺寸：32px × 32px）
5. 点击“Save”以应用更改

Customizing View Names

自定义视图名称的方法：

1. 进入 Platform Management 视图

2. 从导航菜单选择“System Settings”
3. 点击“Platform Parameters”
4. 在“Product Config”下找到要重命名的视图
5. 在“Name”字段中输入您偏好的名称
6. 点击“Save”以应用更改

重命名后的视图将在视图切换器和 Portal 页面中以新名称显示。

Customizing the Left Navigation

管理员可以自定义平台的左侧导航菜单，对 Administrator 和 Projects 视图隐藏、重命名或添加导航项。

有关如何配置和管理自定义左侧导航的详细步骤，请参阅：

[Customizing the Left Navigation](#)

Integrating External Products

您可以将外部产品的 URL 集成到平台中，这些产品将以视图卡片的形式显示在 Portal 页面和视图切换器中。

集成外部产品的方法：

1. 进入 Platform Management 视图
2. 从导航菜单选择“System Settings”
3. 点击“Platform Parameters”
4. 在“Product Config”下点击“Integrate Product”
5. 提供以下信息：
 - 名称：显示的产品名称
 - 图标：上传产品图标
 - URL：输入外部产品的 URL
 - 描述：简要描述产品

6. 点击“Submit”完成集成

集成后，外部产品将以卡片形式显示在 Portal 页面和视图切换器中。点击卡片或选择视图将导航用户至指定的 URL。

Best Practices for Customization

- 保持所有自定义元素的品牌一致性
- 使用尺寸和文件大小合适的图片文件
- 确保自定义文本清晰、简洁且适合所有用户
- 在不同浏览器和屏幕尺寸下测试自定义效果
- 选择颜色和对比度时考虑无障碍指南

自定义左侧导航

本指南说明如何通过修改 `custom-navconfig-platform` 和 `custom-navconfig-project` ConfigMap 来自定义管理员视图和项目视图的左侧导航。

目录

配置位置

基本操作示例

示例：隐藏 Licenses 菜单

字段说明

支持的自定义功能

参考

导航配置结构示例

默认左侧导航

配置位置

在 **global** 集群的 `cpaas-system` 命名空间中，可以找到：

- `custom-navconfig-platform`：用于管理员视图导航自定义
- `custom-navconfig-project`：用于项目视图导航自定义

基本操作示例

示例：隐藏 **Licenses** 菜单

要在管理员视图中隐藏 **Licenses**，请在 `custom-navconfig-platform` 中添加以下内容：

```
apiVersion: v1
data:
  buildIn: |
    {
      "license_manage": {
        "hidden": true
      }
    }
kind: ConfigMap
metadata:
  name: custom-navconfig-platform
  namespace: cpaas-system
```

字段说明

- `buildIn`：修改内置导航。
- `license_manage`：Licenses 菜单。
- `hidden: true`：隐藏该导航项。

编辑后刷新浏览器以查看更改。

支持的自定义功能

您可以：

- 隐藏导航项
- 添加自定义顶级导航

- 修改导航标签
- 修改导航图标

示例配置：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: custom-navconfig-platform
  namespace: cpaas-system
data:
  buildIn: |
    {
      "<name>": {
        "label": "<示例名称>",
        "hidden": true
      }
    }
  customs: |
    [
      {
        "label": "<示例>",
        "iconData": "<Base64 编码图标>",
        "hidden": false,
        "href": "http://www.example.com"
      }
    ]
```

参考

导航配置结构示例

以下 YAML 展示了带注释的导航结构语法，帮助用户理解如何编写和理解导航配置：

```

- name: cluster          # 顶级导航名称。如果没有翻译，则显示此名称。
  icon: basic:server_s   # （可选）导航图标。
  children:
    - name: cluster      # 子导航名称。如果无翻译，则原样显示。
      href: cluster      # 导航链接。非平台功能请使用绝对 URL（http:// 或 https://）。
    - name: resource_management
      href: resource_management

# 如果没有 `children` 字段，可以定义直接链接，例如：
- name: notification     # 顶级导航名称
  icon: basic:notice_s   # （可选）图标
  href: notification     # 导航链接，可以是内部路由或外部 URL
  label: Notification    # （可选）显示标签；设置后覆盖翻译
  gate: notification     # （可选）控制显示的功能开关

```

- **name**：导航唯一标识。无翻译时原样显示。
- **icon**：可选导航图标。
- **children**：子导航列表。
- **href**：路由路径或外部 URL。
- **label**：可选显示标签，覆盖默认翻译。
- **gate**：可选功能开关，控制导航项是否显示。

默认左侧导航

以下是完整的 `name`、`href`、`gate` 及结构参考，可直接复制修改。

管理员视图

```
# 集群
- name: cluster_management
  icon: server
  children:
    # 集群
    - name: clusters
      href: cluster-management/cluster
    # 云凭证
    - name: cloud_credentials
      href: cluster-management/cloud-credential
    # CRDs
    - name: crds
      href: $cluster/cluster-management/crd
    # 资源
    - name: resource_management
      href: $cluster/cluster-management/resource
      gate: acp-safemode
      negate: true
    # 备份与恢复
    - name: backup_recover
      gate: backup-recovery
      children:
        - name: backup_manage
          href: $cluster/cluster-management/backup-restore/backup-manage
        - name: restore_manage
          href: $cluster/cluster-management/backup-restore/restore-manage
        - name: backup_warehouse
          href: cluster-management/backup-restore/backup-warehouse
    # 配置
    - name: cluster_config_manage
      href: cluster-management/config-manage
      gate: config-manage

# 网络
- name: network_management
  icon: internet
  children:
    # 域名
    - name: domains
      href: network-management/domain
    # 证书
    - name: certificates
      href: network-management/certificate
```

子网

- name: subnets
href: \$cluster/network-management/subnet
publicCloud: false
gate: acp-safemode
negate: true

桥接网络

- name: bridge_network
href: \$cluster/network-management/bridge-network
publicCloud: false
gate: acp-safemode
negate: true

VLAN

- name: vlan
href: \$cluster/network-management/vlan
publicCloud: false
gate: acp-safemode
negate: true

负载均衡器

- name: alb2
gate: alb2
href: \$cluster/network-management/load-balancer

网络策略

- name: cluster_network_policy
href: \$cluster/network-management/cluster-network-policy
gate: cluster-network-policy

存储

- name: storage_management
icon: storage
children:

StorageClasses

- name: storageclasses
href: \$cluster/storage-management/storageclass

PersistentVolumes

- name: nav_pv
href: \$cluster/storage-management/pv

对象存储类

- name: object_storage_class
href: \$cluster/storage-management/object-storageclass
gate: cosi

存储桶

- name: bucket
href: \$cluster/storage-management/bucket

```
    gate: cosi

# 安全设置
- name: security_setting
  icon: security
  children:
    # 节点隔离策略
    - name: node_isolation_policy
      href: $cluster/security-management/node-isolation-policy
      gate: node-isolation

# DevOps 工具链
- name: toolchain_management
  icon: devops_tools
  gate: katanomi
  href: /console-devops/platform/integration

# 流水线
- name: pipeline_management
  icon: pipeline
  gate: katanomi
  href: /console-devops/platform/jenkins-custom-template

# 证书
- name: platform_certificate_manage
  icon: certificate
  href: certificate
  gate: legacy-certificate-manage

# 系统设置
- name: platform_setting
  icon: platform_settings
  children:
    # 许可证
    - name: license_manage
      href: platform-setting/license
      gate: license-manage
    # 平台参数
    - name: platform_parameters
      href: platform-setting/params
    # 登录页面
    - name: login_page
      href: platform-setting/login-page
    # 门户
    - name: portal
```

```
    href: platform-setting/portal
# Logo
- name: logo
  href: platform-setting/logo
# 地域
- name: manage_region
  href: platform-setting/manage-region
# 平台维护
- name: platform_ops
  href: platform-setting/online-ops
```

项目视图

```
# 概览
- name: project_overview
  icon: bar_chart
  href: overview

# 详情
- name: project_detail
  icon: project
  href: detail

# 成员
- name: project_member
  icon: member
  href: member

# DevOps 工具链
- name: toolchain_management
  icon: devops_tools
  gate: katanomi
  href: /console-devops/project/$project/integration
# 流水线
- name: pipeline_management
  icon: pipeline
  gate: katanomi
  href: /console-devops/project/$project/source-management
```